EMチャージ
ご利用ガイド

目次

1 EMチャージ(イー・エムチャージ)について ―――― 1ページ
1-1 EMチャージとは
1-2 チャージ(料金の前払い)
1-3 有効期限

2 料金 ―――― 2ページ

3 EMチャージのご利用手順 ―――― 4ページ

4 「EMチャージサービスサイト“My Page”」のご利用手順 ― 5ページ
4-1 My Pageログイン ID／パスワード登録手順【初回アクセス時】
4-2 ログインからメニュー画面までの操作【2回目以降アクセス時】
4-3 クレジットカードによるチャージ
4-4 WebMoneyによるチャージ
4-5 プラン登録
4-6 自動チャージの設定
4-7 自動プラン登録の設定

機種別セットアップ(APN設定)方法 ―――― 12ページ
D01NE、D02NEの設定
D02HW、D03HWの設定
D01NX/D01NXⅡの設定
EM・ONE、EM・ONE αの設定

※上記機種以外のセットアップ(APN設定)方法については、端末ご購入時同梱のチラシ、または取扱説明書にてご確認ください。

お問い合わせ先

ワイモバイル カスタマーセンター

■ **総合窓口**(通話料有料) ※151への通話は、「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから **151**　他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から **0570-039-151**

[オペレーター対応時間] 9:00～20:00 (年中無休)

■ **各種お手続き**(通話料無料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから **116**　他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から **0120-921-156**

http://ymobile.jp/

EMチャージサービスサイト“My Page”　https://rtc.emb.ne.jp/

1　EMチャージ（イー・エムチャージ）について

1-1　EMチャージとは

EMチャージは、事前にチャージ*1した金額（チャージ残高）からデータ通信料または定額料を支払うことでデータ通信サービスを利用できる、前払い方式のサービスです。（電話サービスは提供対象外です。）月々の基本使用料がかからない*2ので、“使いたい時”に“使った分だけの料金（データ通信料、定額料）”で高速モバイルデータ通信を利用できます。

＊1 料金を前もってお支払いいただくことをチャージといいます。
＊2「アシスト840」でのご契約を除きます。

月々必ず発生する基本使用料は不要！



1-2　チャージ（料金の前払い）

EMチャージを利用するには、事前にチャージする必要があります。チャージは「EMチャージサービスサイト“My Page”（https://rtc.emb.ne.jp/）」にアクセスし、登録したクレジットカードまたはWebMoneyで行なうことができます。（「EMチャージサービスサイト“My Page”」へは、無料でアクセス可能です。なお、チャージ残高が不足した場合には、自動的に「EMチャージサービスサイト“My Page”」に移動します。）

※ブラウザ起動時にホームページ設定が他のページに設定されている場合などは通信料がかかります。EMチャージ接続前にブラウザのホームページ設定を「EMチャージサービスサイト“My Page”」へ変更または空白を使用することをお勧めします。
※チャージの手順については、本ガイド7、8ページまたは当社ホームページ（http://ymobile.jp/）をご覧ください。
注）一度チャージした料金の払い戻しはできませんのであらかじめご了承ください。

WebMoney

●WebMoneyとは、株式会社ウェブマネーの提供するインターネット専用のプリペイド型電子マネーです。●WebMoneyは全国42,000店舗のコンビニエンスストアやネットでお買い求めいただけます。詳しくはWebMoneyのホームページ（http://www.webmoney.jp/）をご確認ください。

VISA、Master、JCB、AMEX、Diners
※カード会社の審査結果によっては、クレジットカード支払いでのご契約ができない場合があります。

1-3　有効期限

「残高有効期限」とは、チャージした料金を利用できる期限で、最終チャージ日を1日目として380日目の24時が残高有効期限となります。残高有効期間が終了すると、使用されなかったチャージ残高は無効となります。「契約有効期限」とは、EMチャージを利用できる期限です。残高有効期間が終了した日から380日目またはご利用開始から760日目の24時が、契約の有効期限です。契約有効期間が終了すると自動的に解約となります。



●残高有効期限切れおよび解約などにより、ご利用せずに無効となったチャージ残高の払い戻しはできませんので、あらかじめご了承ください。
●契約有効期限を超過すると解約となります。解約後にEMチャージを再びご利用になるためには、新たにEMチャージをご契約していただく必要があります。

※掲題の価格は、別段の記載がある場合を除き税抜です。チャージ金額の購入には、消費税はかかりません。

〈ご利用開始日について〉

ご利用開始日は、以下のいずれかの条件が初めて満たされた日となります。
① EMチャージを利用して、サイト閲覧やメール送受信、Windows Update等のインターネット接続要求を行った場合
② EMチャージを含むインターネット回線からMy Pageにログインした場合
③ ご契約日より30日間経過した場合

2　料金

「EMチャージ」のご利用には、「EMチャージサービスサイト“My Page”」からプランを登録していただく必要があります。
プランにはデータ通信料が従量制の「スタンダードプランEMOBILE G4」と、定額料をお支払いいただくことでプラン提供期間中のデータ通信料が定額になる「1時間定額プランEMOBILE G4」、「1日定額プランEMOBILE G4」、「7日定額プランEMOBILE G4」、「30日定額プラン」および「30日定額プランEMOBILE G4」（以下、総称して定額制プラン）があります。

プラン	定額料	下り最大速度	プラン提供期間	データ通信料	プラン提供期間終了時の自動変更先
スタンダードプランEMOBILE G4	—	21Mbps	—	60円／1MB	—
1時間定額プランEMOBILE G4	300円		1時間	—	プラン未選択
1日定額プランEMOBILE G4	600円		1日		
7日定額プランEMOBILE G4	2,100円		7日		
30日定額プラン	4,200円	7.2Mbps	30日		
30日定額プランEMOBILE G4	5,200円	21Mbps			

※記載の最大通信速度はベストエフォート（規格上の最大速度）であり、実行速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
※記載の最大通信速度のモバイルデータ通信サービスを利用するにあたっては、対応移動機が必要です。

- チャージ残高が最低残高（192円）未満の場合には、通信をご利用いただくことができません。
- 通信途中でチャージ残高が最低残高未満となった場合には、通信が切断されますので再度チャージをしてからご利用ください。
- 「スタンダードプランEMOBILE G4」は、1MB（メガバイト）毎に課金されます。なお、1MBに満たないデータ通信量は、1MBとして扱います。
- 定額制プランはプラン提供期間終了後、自動的に「プラン未選択」状態に変更されます。「プラン未選択」状態となった場合、My Pageにてプランを登録することで引き続きデータ通信が可能となります。
- 定額制プランの定額料はプラン登録時にチャージ残高より引き落とされます。定額制プランのプラン提供期間の途中で他のプランに変更した場合でも定額料の払い戻しはできませんのでご注意ください。
- プラン登録時にチャージ残高が定額料に満たない場合や、残高有効期限までの残日数がプラン提供期間に満たない場合は、プランの登録ができません。その場合は再度チャージをしてからプランを登録してください。
- ご利用中の定額制プランのプラン提供期間終了日時はMy Pageにてご確認いただけます。

【重要】　**ご利用環境によっては、Windows Updateやウィルス対策ソフトウェアなどにより、意図せず自動的に通信が行われ、データ通信料が発生する場合がありますので、ご注意ください。**

※掲題の価格は、別段の記載がある場合を除き税抜です。チャージ金額の購入には、消費税はかかりません。

〈「1時間定額プランEMOBILE G4」のプラン提供期間〉

プラン登録が完了した時刻から1時間がプラン提供期間となります。

「1時間定額プランEMOBILE G4」の追加登録機能

「1時間定額プランEMOBILE G4」には、利用中に追加で「1時間定額プランEMOBILE G4」を登録することで、プラン提供期間終了時刻を1時間延長できる機能があります。(定額料は追加登録時に引き落としされます。)

■ プラン提供期間例

●10時に「1時間定額プランEMOBILE G4」を登録し、10時30分にさらに追加で「1時間定額プランEMOBILE G4」を登録した場合



〈「1日定額プランEMOBILE G4」のプラン提供期間〉

プラン登録が完了した時刻から当日の24時までがプラン提供期間となります。(24時間定額となるプランではありません。)

■ プラン提供期間例

「1日定額プランEMOBILE G4」への登録が完了した時刻から当日の24時までが定額対象となります。
※24時間の定額ではありません。

●7時にプラン登録した場合

「1日定額プランEMOBILE G4」への登録(Web受付)

17時間利用可能

●20時にプラン登録した場合



「1日定額プランEMOBILE G4」への登録(Web受付)

4時間利用可能

〈「7日定額プランEMOBILE G4」/「30日定額プラン」/「30日定額プランEMOBILE G4」のプラン提供期間〉

プラン登録が完了した日を1日目としてプランごとに定められたプラン提供期間終了日の24時までがプラン提供期間となります。

【重要】 **「1時間定額プランEMOBILE G4」「1日定額プランEMOBILE G4」「7日定額プランEMOBILE G4」「30日定額プラン」「30日定額プランEMOBILE G4」のプラン提供期間終了時は、「プラン未選択」状態へ自動変更されます。「プラン未選択」状態となった場合、「EMチャージサービスサイト"My Page"」でプランを選択することにより、再度ご利用が可能となります。**

※掲題の価格は、別段の記載がある場合を除き税抜です。チャージ金額の購入には、消費税はかかりません。

3 EMチャージのご利用手順

1 ユーティリティをインストール

ご利用のパソコンにユーティリティをインストールし、セットアップを行ないます。

2 APN(接続先)設定変更

APNの設定変更を行ないます。
EMチャージをご利用いただくには、EMチャージ用のAPNである「rtc.data」に変更して接続する必要があります。(ユーティリティによっては、接続先名が「EMチャージ」と表示されている場合があります。)

※機種毎のAPN設定変更方法は端末ご購入時同梱のチラシ、または取扱説明書にてご確認ください。
※取扱説明書にAPN設定変更方法の記載がない、D01NE,D02NE,D01NX,D01NXⅡ,D02HW,D03HW,EM・ONE,EM・ONEαの8機種については12～14ページをご覧ください。

【重要】 **EMチャージのご利用には、APNの設定変更を必ずお客さま自身で行なう必要があります。**

3 「EMチャージサービスサイト"My Page"」ユーザ登録

「EMチャージサービスサイト"My Page"」(https://rtc.emb.ne.jp/)へアクセスし、My PageログインIDとMy Pageログインパスワードの設定を行ないます。

※設定の際は、ご契約電話番号とご契約時にご指定いただいたネットワーク暗証番号が必要です。My PageログインIDとMy Pageのログインパスワードの設定方法については、5ページをご覧ください。

【重要】 **ブラウザ起動時にホームページ設定が他のページに設定されている場合などは通信料がかかります。EMチャージ接続前にブラウザのホームページ設定を「EMチャージサービスサイト"My Page"」へ変更または空白を使用することをお勧めします。**

4 チャージ

My PageログインIDおよびMy Pageログインパスワードの登録後、My Pageへログインし、チャージメニューからチャージを行ないます。

5 利用開始

チャージが完了してチャージ残高に反映されることで、EMチャージを利用することができます。

※掲題の価格は、別段の記載がある場合を除き税抜です。チャージ金額の購入には、消費税はかかりません。

4「EMチャージサービスサイト“My Page”」のご利用手順

4-1 My PageログインID／パスワード登録手順【初回アクセス時】

①Webブラウザを立ち上げ、「EMチャージサービスサイト“My Page”」（https://rtc.emb.ne.jp/）にアクセスします。

※「EMチャージサービスサイト」ボタンをクリックしてください。

②「新規登録」ボタンをクリックします。

③ご利用規約の内容を確認し、同意の上、「同意する」をクリックします。

④ご契約電話番号とネットワーク暗証番号を入力します。

※ご契約電話番号は
USIMカードの台紙をご確認ください。

⑤My PageログインIDとMy Pageログインパスワードを設定してください。

▶**「My Page」へのログインに必要ですので忘れないようにご注意ください。（チャージやプラン変更は「My Page」で行ないます。）**

⑥秘密の質問と答えを設定してください。

⑦「次へ」をクリックします。



⑧入力内容を確認し、「登録」をクリックします。



⑨My PageログインIDとMy Pageログインパスワードの登録が完了です。



4-2 ログインからメニュー画面までの操作【2回目以降アクセス時】

①登録したMy PageログインIDとMy Pageログインパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。



②「My Page」のメインメニューより、ご希望の手続を選択してください。



ⓐチャージを行なうことができます。

▶**EMチャージを利用するには、必ず事前にチャージを行なってください。**
（チャージ方法については、7、8ページをご覧ください。）

ⓑ自動チャージの設定を行なうことができます。
（自動チャージの設定方法については、10ページをご覧ください。）

ⓒプランの登録を行なうことができます。
（プランの登録方法については、9ページをご覧ください。）

ⓓ自動プラン登録
（自動プラン登録の設定方法については、11ページをご覧ください。）

ⓔ表示言語を日本語/英語で切替できます。

※掲題の価格は、別段の記載がある場合を除き税抜です。チャージ金額の購入には、消費税はかかりません。

※掲題の価格は、別段の記載がある場合を除き税抜です。チャージ金額の購入には、消費税はかかりません。

4-3 クレジットカードによるチャージ

①メインメニューより「チャージ」をクリックします。

②プルダウンメニューよりチャージ金額を選択します。

▶ チャージ可能な金額は、2,000円、3,000円、3,150円、5,000円、5,250円の5パターンです。

▶ 1日4回以上またはチャージ残高が上限30,000円を超えてのチャージは行なうことができません。

③プルダウンメニューよりクレジットカードを選択し、「次へ」をクリックします。

④内容をご確認のうえ「実行」をクリックします。

！ 選択したチャージ金額をご確認ください。

！ チャージした金額はご登録のクレジットカードより引き落としされます。

※クレジットカード番号は安全のため下4桁のみを表示しています。

▶ チャージ上限額30,000円を超えるチャージは行うことができません。

⑤チャージが完了しました。
チャージ残高、残高有効期限が表示されますのでご確認ください。

※チャージ残高有効期限はチャージより380日です。残高有効期限を過ぎた場合には残高が無効となりますのでご注意ください。（残高がある状態で追加チャージを行なった場合、追加チャージ前の残高についても、残高有効期限が最終チャージ日から380日に再設定されます。）

※掲題の価格は、別段の記載がある場合を除き税抜です。チャージ金額の購入には、消費税はかかりません。

4-4 WebMoneyによるチャージ

①メインメニューより「チャージ」をクリックします。

②プルダウンメニューよりチャージ金額を選択します。

▶ チャージ可能な金額は、2,000円、3,000円、3,150円、5,000円、5,250円の5パターンです。

▶ 1日4回以上またはチャージ残高が上限30,000円を超えてのチャージは行なうことができません。

③プルダウンメニューよりWebMoneyを選択し、「次へ」をクリックします。

④内容を確認のうえ「実行」をクリックします。



⑤WebMoneyの支払い画面が表示されます。WebMoneyのプリペイド番号を入力し、「お支払いを行う」をクリックしてください。

▶ チャージ金額に満たない場合には、追加でプリペイド番号を入力することができます。

⑥WebMoney決裁完了画面が表示されます。内容をご確認のうえ「完了」をクリックしてください。

▶ 必ず完了をクリックしてください。完了を押さずに終了した場合には、チャージ残高への反映に時間がかかる場合があります。

⑦チャージが完了しました。
チャージ残高、残高有効期限が表示されますのでご確認ください。



※掲題の価格は、別段の記載がある場合を除き税抜です。チャージ金額の購入には、消費税はかかりません。

4-5　プラン登録

①メインメニューより「プラン登録」をクリックします。

②現在のプラン名が表示されます。「次へ」をクリックします。

▶ 定額制プランのプラン提供期間の途中で他のプランに変更する場合、定額料の払い戻しはできませんのでご注意ください。

③ご希望のプランを選択し、「次へ」をクリックします。

▶ ご希望の定額制プランのプラン提供期間よりも残高有効期限が短い場合、プランを登録することはできません。チャージをして残高有効期限を延長してからプランの登録を行なってください。

▶ 下り最大42Mbpsのモバイルデータ通信サービスのご利用には、対応エリアにおいて対応移動機をご利用いただく必要があります。



④プラン名およびプラン提供期間の終了日時が表示されます。確認後、「実行」をクリックします。

▶ 定額制プラン（「1時間定額プランEMOBILE G4」を除く）のプラン提供期間は、表示されている日の24時までとなります。

▶ 定額制プランはプラン提供期間終了後、自動的に「プラン未選択」状態に変更されます。

⑤プラン登録が完了しました。プラン提供期間終了日や定額料引き落とし後のチャージ残高などが表示されますので、ご確認ください。

4-6　自動チャージの設定

①メインメニューより「自動チャージ登録/解除設定」をクリックします。

▶ 自動チャージはクレジットカードから引き落としを行ないます。そのため自動チャージをご利用いただくためにはクレジットカードの登録が必要となります。

a	チャージ残高が1,000円以下となった場合にチャージする

②-a　チェックボックスより選択し、チャージ金額を選択します。

▶ チャージする金額は2,000円、3,000円、3,150円、5,000円、5,250円から選択できます。

③-a　条件の設定が終了したら「上記を設定」をクリックしてください。



b	毎月指定した日にチャージする

②-b　チェックボックスより選択し、チャージ日および金額を選択します。

▶ チャージ日は1日、15日、25日から選択できます。

▶ チャージする金額は2,000円、3,000円、3,150円、5,000円、5,250円から選択できます。

③-b　条件の設定が終了したら「上記を設定」をクリックしてください。



④自動チャージ設定確認の画面が表示されますので、設定を確認のうえ「実行」をクリックしてください。

⑤自動チャージ機能の設定が完了しました。

▶ 自動チャージを設定した場合、解除するまでは自動チャージ後も継続して有効ですので、ご注意ください。

▶ 自動チャージ機能を利用することで高額請求につながる可能性もありますので、ご注意ください。

▶ a、bそれぞれの設定を併用可能です。

※掲題の価格は、別段の記載がある場合を除き税抜です。チャージ金額の購入には、消費税はかかりません。

※掲題の価格は、別段の記載がある場合を除き税抜です。チャージ金額の購入には、消費税はかかりません。

4-7 自動プラン登録の設定

①メインメニューより「自動プラン登録/解除設定」をクリックします。

▶「スタンダードプランEMOBILE G4」、「1時間定額プランEMOBILE G4」では、自動プラン登録機能をご利用いただけません。

②「自動プラン登録を設定する」のチェックボックスを選択し、「次へ」をクリックしてください。

③自動プラン登録の設定確認画面が表示されますので、設定を確認のうえ「実行」をクリックしてください。

④自動プラン登録の設定が完了しました。

▶自動プラン登録は、解除をするまでは継続して有効となりますのでご注意ください。

【重要】

次の場合、自動プラン登録が実行されず、「プラン未選択」状態へ自動変更されます。

⚠チャージ残高が、自動プラン登録設定をした定額制プランの定額料に満たない場合

⚠チャージ残高有効期限が、自動プラン登録設定をした定額制プランのプラン提供期間より短い場合

※掲題の価格は、別段の記載がある場合を除き税抜です。チャージ金額の購入には、消費税はかかりません。

機種別セットアップ（APN設定）方法

※ 記載の無い機種については、端末ご購入時同梱のチラシ、または取扱説明書にてご確認ください。

D01NE、D02NEの設定

1 まず端末に同梱されている“かんたんセットアップマニュアル”または“Windows Vistaセットアップマニュアル”をご準備ください。

2 セットアップマニュアル（かんたんセットアップマニュアルのChapter1～4、Windows Vistaセットアップマニュアルの1～15）の手順に従って、ユーティリティのインストール作業を行ないます。

3 かんたんセットアップマニュアルのChapter5、Windows Vistaセットアップマニュアル16のユーティリティの接続設定に入る前に、APN設定変更を行なってください。
（APN設定変更については取扱説明書の55ページをご覧ください。）

【APN設定変更方法】

① デスクトップ上のアイコンをダブルクリックしユーティリティを起動します。

② ユーティリティ起動後、メニューの「設定」から「ダイヤルアップ設定」を選択。ダイヤルアップ設定メニューの「接続先設定」の＃2（初期設定においては＃1に「emb.ne.jp」が設定されており、＃2は空欄となっています）を選択し、「追加」をクリックします。



＜ユーティリティ起動画面＞

＜ダイヤルアップ設定画面＞

③ ダイヤルアップ接続先設定画面に右記の項目を入力し、「OK」をクリックします。

接続先名	rtc.data
ユーザ名	em
パスワード	em

④ ダイヤルアップ設定メニューの「接続先設定」の＃2に新たに「rtc.data」が追加されています。「現在の接続先」のプルダウンメニューからその「rtc.data」を選択し「閉じる」をクリック。ユーティリティのメイン画面に戻り、接続先が「rtc.data」となっていることを確認し、「接続」をクリックするとダイヤルアップ接続が開始されます。

「rtc.data」を選択

接続先が「rtc.data」になっていればOK

※掲題の価格は、別段の記載がある場合を除き税抜です。チャージ金額の購入には、消費税はかかりません。

D02HW、D03HWの設定

1　まず端末に同梱されている“かんたんセットアップマニュアル”をご準備ください。

2　セットアップマニュアル（Windows OSはかんたんセットアップマニュアルのChapter1～5、Mac OSはChapter7）の手順に従って、ユーティリティのインストール作業を行ないます。

3　Windows OSはかんたんセットアップマニュアルのChapter6、Mac OSはChapter8のユーティリティの接続設定を行なう前にAPN設定変更を行なってください。（APN設定変更については、Windows OSは取扱説明書の30ページ、〈D03HWの場合27ページ〉、Mac OSは取扱説明書の40ページ〈D03HWの場合42ページ〉、“パケット通信に関する設定”をご覧ください。）

【APN設定変更方法】
①デスクトップ上のアイコンをダブルクリックし、ユーティリティを起動します。

②ユーティリティ起動後、メイン画面の「設定」をクリックし、設定画面を立ち上げます。



③設定画面において「新規」をクリックすると、APN設定の新規作成画面が表示されます。各ボックスに下記項目を入力して「保存」し、「OK」をクリックします。

プロファイル名	rtc.data
APN	スタティックを選択
	rtc.data
ユーザ名	em
パスワード	em

プロファイル名	rtc.data
アクセスポイント名	rtc.data
接続番号	＊99＊＊＊1＃
ユーザ名	em
パスワード	em

④ユーティリティメイン画面の「接続先」のプルダウンメニューに、新規に作成した「rtc.data」が追加されます。プルダウンメニューからそれを選択して「接続」をクリックすると、ダイヤルアップ接続が開始されます。



D01NX/D01NXⅡの設定

1　まず端末に同梱されている“かんたんセットアップマニュアル”をご準備ください。

2　かんたんセットアップマニュアルの“D01NX/D01NXⅡユーティリティによるセットアップ”の手順に従ってユーティリティのインストール作業を行ないます。

3　かんたんセットアップマニュアル“ユーティリティを使用して接続する”（14ページ）に入る前にAPN設定変更を行なってください。（APN設定変更については取扱説明書の54ページをご覧ください。）

【APN設定変更方法】
①デスクトップ上のアイコンをダブルクリックし、ユーティリティを起動します。
※ユーティリティ初回起動時にAPN設定の同期に関するポップアップが表示される場合がありますので、そのときは「ユーティリティ設定→データカード」を選択し、「設定」をクリックします。

②ユーティリティ起動後、メイン画面の「Menu」をクリックして「セッティング」を選択し、ユーティリティ画面のセッティングにおいて「APN設定」のタブを選択。APN設定画面の2（初期設定においては1に「emb.ne.jp」が設定されており、2は空欄となっています）に「rtc.data」を入力し、「設定」をクリックします。



③ユーティリティ設定画面に下記の項目を入力し、「OK」をクリック。APN設定画面の「登録」をクリックし、ユーティリティメニューを閉じます。

ユーザ名	em
パスワード	em



④ユーティリティメイン画面の「接続先」のプルダウンメニューに新規に作成した「rtc.data」が追加されます。プルダウンメニューからそれを選択して「接続」をクリックすると、ダイヤルアップ接続が開始されます。



EM・ONE、EM・ONE αの設定

【APN設定変更方法】
「Windowsメニュー」から「設定」をクリックします。設定画面の「接続」タブを選択し「HSDPA設定」をクリックすると、HSDPA設定画面が立ち上がります。HSDPA設定画面の「APN設定」タブを選択し、APNに「rtc.data」を入力して「設定」をクリックすれば、APN設定変更は終了です。

※掲題の価格は、別段の記載がある場合を除き税抜です。チャージ金額の購入には、消費税はかかりません。

※掲題の価格は、別段の記載がある場合を除き税抜です。チャージ金額の購入には、消費税はかかりません。